

Инструкция по установке
Средства виртуализации «Звезда»

Листов 10

2026

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Данная инструкция описывает процесс установки средства виртуализации “Звезда”.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Установка СВ “Звезда”	4
----------	------------------------------------	----------

1 УСТАНОВКА СВ “ЗВЕЗДА”

- 1) В окне инсталлятора выбрать пункт Install, нажав клавишу Enter.



Рисунок 1.1 – Меню установки СВ “Звезда”

- 2) Дождаться загрузки инсталлятора.




Рисунок 1.2 – Загрузка инсталлятора СВ “Звезда”

- 3) В открывшемся окне выполнить выбор языка интерфейса. Подтвердить нажатием кнопки Далее.




Рисунок 1.3 – Выбор языка

- 4) Указать диск для установки. Нажать кнопку Далее.

Установщик выполняет автоматическое сканирование блочных устройств. При наличии ранее установленной версии СВ “Звезда” будет предложено выполнить обновление.




Рисунок 1.4 – Выбор диска

- 5) Выбрать часовой пояс. Для подтверждения нажать ОК.

Перемещение — клавиши \leftarrow \rightarrow \uparrow \downarrow , переключение — *Tab*, выбор — *Пробел*, подтверждение — *Enter*.




Рисунок 1.5 – Выбор часового пояса

- 6) Указать имя хоста. Нажать ОК.




Рисунок 1.6 – Ввод имени хоста

- 7) Выполнить выбор управляющего сетевого интерфейса. Нажать кнопку **Выбор**.
Для обновления списка интерфейсов нажать кнопку **Обновить**.




Рисунок 1.7 – Выбор управляющего интерфейса

- 8) Установить параметры интерфейса:
- IP-адрес;
 - Маска подсети (ввод в формате 24 или 255.255.255.0);
 - Шлюз;
 - DNS-сервер;
 - VLAN ID.

Зеленый цвет индикации скорости интерфейса указывает на активное подключение. Красный цвет — на отсутствие подключения или невозможность определения.




Рисунок 1.8 – Настройка интерфейса

9) Подтвердить начало установки нажатием кнопки Да.




Рисунок 1.9 – Подтверждение установки

10) Дождаться завершения установки.




Рисунок 1.10 – Процесс установки

- 11) После завершения установки выбрать Перезагрузить. Нажать ОК.
- 12) После установки системы будет выполнена автоматическая перезагрузка СВ "Звезда".




Рисунок 1.11 – Перезагрузка системы

- 12) После перезагрузки отобразится системная информация.




Рисунок 1.12 – Информация после установки